

Stati monitoraggio

Ogni progetto presente in SMP può trovarsi in uno dei seguenti stati:

- EX-ANTE: questo stato è assunto di default da tutti i progetti locali al momento della loro creazione tramite SCP o della generazione tramite il modulo SGB;
- IN-ITINERE: il passaggio a questo stato è possibile attraverso una operazione di RdA/OI che, previo controllo della presenza di tutti i campi obbligatori propedeutici al monitoraggio in itinere, chiuderà la fase ex-ante;
- EX-POST;

Lo stato monitoraggio del progetto sarà visualizzato in tutti gli elenchi dei progetti presenti nella sezione SMP. Inoltre, tramite un bottone posto nella pagina SMP del progetto sarà possibile gestire i passaggi di stato da *ex-ante* a *in-iter* a *ex-post*.

Operatività nella fase EX-ANTE

Se un progetto si trova nella fase EX-ANTE non potranno essere inseriti i dati nelle seguenti sezioni, che seppur visibili avranno tutti i campi e i bottoni disabilitati:

- A12 – Economie
- A13 – Ribassi d'asta
- A14 – Impegni giuridicamente vincolanti
- A15 – Pagamenti
- A16 – Piano dei costi
- A20 – Valori di dettaglio realizzati
- A22 – SAL
- A23 – Sospensioni
- A24 – Revoche/Rinunce
- A28 – Anagrafica procedura di Aggiudicazione
- A29 – Iter procedure di Aggiudicazione

Le seguenti sezioni presenteranno piena operatività sempre e solo per RdA/OI:

- A0 – Informazioni generali
- A1 – Classificazioni comuni QSN
- A2 – Inserimento in Fondi Strutturali
- A5 – Inserimento in Strumento Attuativo

- A7 – Localizzazione Geografica
- A8 – Coordinate di georeferenziazione
- A9 – Finanziamento progetto
- A10 – Costo Ammesso
- A26 – Soggetti collegati

Per quanto riguarda le altre sezioni si hanno situazioni più complesse di seguito illustrate; anche per queste sezioni comunque l'operatività è riservata solo a RdA/OI .

A11 Quadro economico

Nella fase ex-ante potranno essere inserite solo le spese previste e non quelle effettive. Tutti gli altri campi saranno disabilitati.

A17 Indicatori CORE

Nella fase ex-ante potranno essere inseriti solo i codici degli indicatori CORE e i relativi valori programmati iniziali. Tutti gli altri campi saranno disabilitati.

A18 Indicatori OCCUPAZIONALI

Nella fase ex-ante potranno essere inseriti solo i codici degli indicatori OCCUPAZIONALI e i relativi valori programmati iniziali. Tutti gli altri campi saranno disabilitati.

A19 Indicatori di PROGRAMMA

Nella fase ex-ante potranno essere inseriti solo i codici degli indicatori di PROGRAMMA e i relativi valori programmati iniziali. Tutti gli altri campi saranno disabilitati.

A21 Iter procedurale del progetto

Nella fase ex-ante potranno essere inseriti solo le date inizio e fine previste, i soggetti e le note. Tutti gli altri campi saranno disabilitati.

Passaggio dalla fase EX-ANTE alla fase IN-ITINERE

Il passaggio dalla fase ex-ante alla fase in-itinere può essere effettuato da RdA/OI solo se vengono superati tutti i controlli sotto specificati:

- Per le sezioni A0, A1, A2, A5, A7, A8, A9, A10, A14, A26, A11, A17, A18, A19, A21 occorre applicare tutti i controlli di prevalidazione propedeutici all'invio dei dati a IGRUE;
- Inoltre per le sezioni:
 - A11: deve essere presente almeno una spesa prevista
 - A17: deve essere presente almeno un indicatore CORE con valorizzato il valore programmato iniziale;
 - A18: deve essere presente almeno un indicatore OCCUPAZIONE con valorizzato il valore programmato iniziale;
 - A19: per ogni indicatore di PROGRAMMA presente deve essere valorizzato il valore programmato iniziale;

- A21: tutti gli step previsti per il tipo operazione e l'iter del progetto devono presentare la data di inizio e fine prevista;

Operatività nella fase IN-ITINERE

Le seguenti sezioni presenteranno piena operatività sempre e solo per RdA/OI:

- A0 – Informazioni generali
- A1 – Classificazioni comuni QSN
- A2 – Inserimento in Fondi Strutturali
- A5 – Inserimento in Strumento Attuativo
- A7 – Localizzazione Geografica
- A8 – Coordinate di georeferenziazione
- A9 – Finanziamento progetto
- A10 – Costo Ammesso
- A26 – Soggetti collegati

Le seguenti sezioni presenteranno piena operatività sempre e solo per il Beneficiario nel caso di tipo operazione "1 - Opere pubbliche" e "2 - Acquisizione di beni e Servizi" e sempre e solo per RdA/OI nel caso di tipo operazione "3 – Aiuti alle imprese e individui":

- A12 – Economie
- A13 – Ribassi d'asta
- A14 – Impegni giuridicamente vincolanti
- A15 – Pagamenti
- A16 – Piano dei costi
- A20 – Valori di dettaglio realizzati
- A22 – SAL
- A23 – Sospensioni
- A24 – Revoche/Rinunce
- A28 – Anagrafica procedura di Aggiudicazione
- A29 – Iter procedure di Aggiudicazione

Per quanto riguarda le altre sezioni si hanno situazioni più complesse di seguito illustrate; per queste sezioni l'operatività è riservata ad RdA /OI o al beneficiario.

A11 Quadro economico

Le spese previste potranno essere modificate o eliminate solo da RdA/OI, quelle effettive potranno essere aggiunte, modificate o eliminate da RdA/OI per gli aiuti e dal beneficiario negli altri casi.

A17 Indicatori CORE

I codici degli indicatori CORE e i relativi valori programmati iniziali potranno essere modificati solo dagli RdA/OI. Tutti gli altri campi saranno aggiunti e modificati da RdA/OI per gli aiuti e dal beneficiario negli altri casi. L'aggiunta o la cancellazione di nuovi indicatori potrà essere effettuata solo da RdA/OI.

A18 Indicatori OCCUPAZIONALI

I codici degli indicatori OCCUPAZIONALI e i relativi valori programmati iniziali potranno essere modificati solo dagli RdA/OI. Tutti gli altri campi saranno aggiunti e modificati da RdA/OI per gli aiuti e dal beneficiario negli altri casi. L'aggiunta o la cancellazione di nuovi indicatori potrà essere effettuata solo da RdA/OI.

A19 Indicatori di PROGRAMMA

I codici degli indicatori di PROGRAMMA e i relativi valori programmati iniziali potranno essere modificati solo dagli RdA/OI. Tutti gli altri campi saranno aggiunti e modificati da RdA/OI per gli aiuti e dal beneficiario negli altri casi. L'aggiunta o la cancellazione di nuovi indicatori potrà essere effettuata solo da RdA/OI.

A21 Iter procedurale del progetto

Le date inizio e fine previste, i soggetti e le note potranno essere modificate solo da RdA/OI. Tutti gli altri campi saranno aggiunti e modificati da RdA/OI per gli aiuti e dal beneficiario negli altri casi.

Passaggio dalla fase IN-ITINERE alla fase EX-POST

Il passaggio dalla fase in-itinere alla fase ex-post può essere effettuato da RdA /OI solo se vengono superati **tutti** i controlli di prevalidazione propedeutici all'invio dei dati di monitoraggio ad IGRUE e il progetto presenta stato concluso (lo stato del progetto è gestibile dentro SCP).

Dopo il passaggio allo stato ex-post SMP presenterà tutte le pagine in sola lettura senza la possibilità di effettuare inserimenti, modifiche ed eliminazioni.